

Fulltext4Windream

Version 4.0

Installationshinweise

Copyright © 2013

by

c-cron GmbH

Hüttenstraße 16

06526 Sangerhausen

Stand: 2013/01/01

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Beschreibung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne Genehmigung der c-cron GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wichtige Hinweise

Alle Informationen und technischen Angaben dieser Beschreibung wurden von den Autoren mit größter Sorgfalt zusammengetragen. Sie können jedoch weder Garantie noch juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen. Wir weisen darauf hin, dass die in dieser Beschreibung verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen einem Warenzeichen-, Marken- oder Patentrechtsschutz unterliegen.

Voraussetzungen

Für die Installation von **Fulltext4Windream** müssen folgende Bedingungen auf dem Zielsystem erfüllt sein:

- Benutzerkontensteuerung deaktiviert
- windream Volltext-Service installiert
- windream Hauptbenutzer verfügt über lokale Administratoren-Rechte
- Installationsdurchführung als windream Hauptbenutzer

Installation

Bevor Sie das **Fulltext4Windream** Setup starten, schließen Sie bitte alle aktiven Anwendungen, damit **Fulltext4Windream** einwandfrei installiert werden kann.

!ACHTUNG!

Die Installation muss unter dem Konto des windream Hauptbenutzers erfolgen. Dies gilt sowohl für eine windream Client/Server, wie auch die Solo Variante.

Melden Sie sich vom System ab und als windream Hauptbenutzer wieder an. (In einer Standardumgebung ist dies das Benutzerkonto „windream“)

Setup

1. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf die Schaltfläche *Start*.
2. Wählen Sie den Menüpunkt *Programme > Windows-Explorer*.
3. Wechseln Sie in der Ordneransicht auf das CD-ROM-Laufwerk bzw. den Ordner in dem die **Fulltext4Windream** Installationsdateien liegen.
4. Starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Programmdatei *Setup.exe* die Installation von **Fulltext4Windream**.
5. Wählen Sie die gewünschten Formate aus (PDF, TIFF, JPEG, BMP).
6. Folgen Sie dann den weiteren Anweisungen des Setup-Assistenten.
7. Nach der Erst-Installation startet automatisch die Produkt-Registrierung

Zur Aktivierung der Testphase führen Sie die vollständige Registrierung Online oder per E-Mail durch.

Hinweis: Ist auf dem Zielsystem keine Internetverbindung verfügbar und kein E-Mail Client installiert, so führen Sie bitte alle Registrierungsschritte mit der Option E-Mail durch. Nach Abschluss der Dialog-Führung befinden sich die zur Registrierung notwendigen Informationen in der Zwischenablage und können zur Übertragung auf ein E-Mail fähiges System in eine Textdatei eingefügt werden.

Der Testzeitraum beträgt **30 Tage** mit vollem Funktionsumfang. Möchten Sie die Software auch nach Ablauf des Testzeitraumes nutzen, so nehmen Sie Kontakt mit uns oder Ihrem Händler auf.

- Grundeinrichtung**
1. Starten Sie die Fulltext4Windream Konfigurationsoberfläche über *Start > Programme > c-cron GmbH > Fulltext4Windream*
 2. In der Konfigurationsoberfläche können Sie Einstellungen zur Qualität und Performance vornehmen, sowie die optionale Fehlerausgabe per E-Mail konfigurieren.

Hinweise und Erklärungen zu den einzelnen Optionen erhalten Sie, wenn Sie die Maus über die Beschriftungsbereiche führen und einen Moment warten.

